


# VISUALIZADOR DE FOTOS NO WINDOWS 10


Com o lançamento do Windows 10, a Microsoft introduziu um novo visualizador de fotos, o app **Fotos**. Aprenda como é possível definir o visualizador de fotos clássico como app padrão no tutorial abaixo.

Para aqueles que fizeram o upgrade para o Windows 10 a partir do Windows 7/8/8.1, as antigas chaves de registro estarão disponíveis e você poderá definir o visualizador de fotos por meio da opção **Aplicativos padrão**.


Para acessá-la, vá em **Configurações** no Menu iniciar.



Escolha **Sistema**



Vá para a guia **Aplicativos Padrão**.



Na opção **Visualizador de Fotos**, escolha **Visualizador de fotos do Windows**.

Visualizador de fotos



Photos

Player



Naveg



Restau



Já aqueles que estão com uma instalação limpa do Windows – formataram o computador e instalaram o Windows 10 – precisarão fazer uma mudança no registro do Windows para que possa escolher o visualizador de fotos.

Abra o **Bloco de notas**, copie e cole o código da caixa abaixo **exatamente como mostrado** (dica do usuário [Edwin](#) do TenForums)

Windows Registry Editor Version 5.00

[HKEY\_CLASSES\_ROOT\Applications\photoviewer.dll]

[HKEY\_CLASSES\_ROOT\Applications\photoviewer.dll\shell]

[HKEY\_CLASSES\_ROOT\Applications\photoviewer.dll\shell\open]

"MuiVerb"="@photoviewer.dll,-3043"

[HKEY\_CLASSES\_ROOT\Applications\photoviewer.dll\shell\open\command]

@=hex(2):25,00,53,00,79,00,73,00,74,00,65,00,6d,00,52,00,6f,00,6f,00,74,00,25,  
\  
00,5c,00,53,00,79,00,73,00,74,00,65,00,6d,00,33,00,32,00,5c,00,72,00,75,00,\  
6e,00,64,00,6c,00,6c,00,33,00,32,00,2e,00,65,00,78,00,65,00,20,00,22,00,25,\  
00,50,00,72,00,6f,00,67,00,72,00,61,00,6d,00,46,00,69,00,6c,00,65,00,73,00,\  
25,00,5c,00,57,00,69,00,6e,00,64,00,6f,00,77,00,73,00,20,00,50,00,68,00,6f,\  
00,74,00,6f,00,20,00,56,00,69,00,65,00,77,00,65,00,72,00,5c,00,50,00,68,00,\  
6f,00,74,00,6f,00,56,00,69,00,65,00,77,00,65,00,72,00,2e,00,64,00,6c,00,6c,\  
00,22,00,2c,00,20,00,49,00,6d,00,61,00,67,00,65,00,56,00,69,00,65,00,77,00,\  
5f,00,46,00,75,00,6c,00,6c,00,73,00,63,00,72,00,65,00,65,00,6e,00,20,00,25,\  
00,31,00,00,00

[HKEY\_CLASSES\_ROOT\Applications\photoviewer.dll\shell\open\DropTarget]

"Clsid"="{FFE2A43C-56B9-4bf5-9A79-CC6D4285608A}"

```
[HKEY_CLASSES_ROOT\Applications\photoviewer.dll\shell\print]


[HKEY_CLASSES_ROOT\Applications\photoviewer.dll\shell\print\command]

@=hex(2):25,00,53,00,79,00,73,00,74,00,65,00,6d,00,52,00,6f,00,6f,00,74,00,25,\
\
00,5c,00,53,00,79,00,73,00,74,00,65,00,6d,00,33,00,32,00,5c,00,72,00,75,00,\
\
6e,00,64,00,6c,00,6c,00,33,00,32,00,2e,00,65,00,78,00,65,00,20,00,22,00,25,\
\
00,50,00,72,00,6f,00,67,00,72,00,61,00,6d,00,46,00,69,00,6c,00,65,00,73,00,\
\
25,00,5c,00,57,00,69,00,6e,00,64,00,6f,00,77,00,73,00,20,00,50,00,68,00,6f,\
\
00,74,00,6f,00,20,00,56,00,69,00,65,00,77,00,65,00,72,00,5c,00,50,00,68,00,\
\
6f,00,74,00,6f,00,56,00,69,00,65,00,77,00,65,00,72,00,2e,00,64,00,6c,00,6c,\
\
00,22,00,2c,00,20,00,49,00,6d,00,61,00,67,00,65,00,56,00,69,00,65,00,77,00,\
\
5f,00,46,00,75,00,6c,00,6c,00,73,00,63,00,72,00,65,00,65,00,6e,00,20,00,25,\
\
00,31,00,00,00


[HKEY_CLASSES_ROOT\Applications\photoviewer.dll\shell\print\DropTarget]

"Clsid"="{60fd46de-f830-4894-a628-6fa81bc0190d}"
```

Depois de colado, vá em **Arquivo -> Salvar Como**.




No tipo, escolha **Todos os arquivos** e salve como **fotos-windows.reg**



Vá até o local onde o arquivo foi salvo e clique duas vezes para adicionar as informações no registro. **Atenção:** É preciso estar conectado com uma conta de administrador para efetuar mudanças no registro. Caso não esteja, conecte-se.


Na janela que será aberta, clique em **Sim**.



Volte a opção **Sistema -> Aplicativos padrão** e verifique se o **Visualizador de fotos do Windows** está lá.

Se não estiver, é preciso fazer manualmente para cada extensão de imagem.

**Exemplo:** Clique com o botão direito em uma imagem JPG, escolha **Abrir com** e **Escolher outro aplicativo**.



Selecione o **Visualizador de fotos do Windows** e marque a opção **Sempre usar este aplicativo para abrir fotos .jpg**.



Será preciso fazer isso **apenas uma vez** com todas as as extensões de imagem no computador, como .jpg, .png, .tiff, .gif, dentre outras.

**Fonte:**

Baboo: <https://goo.gl/YfRqDu>